

## Windows Live メールの設定方法＜POP/SMTP 接続＞

パソコンに Outlook がインストールされていない場合は、Microsoft が無償で提供している Windows Essentials に含まれる「Windows Live メール」等がパソコンにインストールされている必要があります。

最新の Windows Live Mail 2012 は Windows 7/Windows 8 に対応しています。Windows Live メールは標準でパソコンにインストールされていない場合があります。その場合は下記のマイクロソフトのホームページから Windows Essentials ダウンロードしインストールしてください。

<http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-live/essentials>




※上記ホームページの URL は 2015 年 2 月時点での URL となります。将来的に URL が変更となる可能性があることをご了承ください。URL が変更になった場合等は Yahoo や Google 等の検索サイトで「Windows Essentials」をキーワードに検索してください。

注意 1) Windows Essentials に含まれる Windows Live メールは Office365 の予定表、及び People (アドレス帳)、タスクと連携出来ません。連携の必要がある場合は Outlook をご利用ください。

<Windows Live メールの設定方法>

- (1) Windows Live メールを立ち上げ、メニューの「アカウントタブ」の中の「電子メール」をクリックします。  
 ※初めて Windows Live メールを立ち上げた場合は次の (2) の手順から設定が進みます



- (2) 必要な情報を入力し「次へ」をクリックします。

**「電子メールアドレス」**

発行を受けたメールアドレスを入力してください。

**「パスワード」**

発行を受けたメールアドレスのパスワードを入力してください。

**「パスワードを保存する」**


パスワードを毎回入力するのが面倒な方はチェックを入れてください。

**「表示名」**

メール送信先に通知する差出人の名前を入力してください。

**「手動でサーバーの設定を構成する」**

チェックを入れてください。



(3) 必要な情報を入力し「次へ」をクリックします。



受信サーバーの情報	
サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	outlook.office365.com
ポート	995
セキュリティーで保護された接続 (SSL) が必要	チェックを入れる
次を使用して認証する	クリア テキスト
ログオンユーザー名	メールアドレスを入力してください
送信サーバーの情報	
サーバーのアドレス	smtp.office365.com
ポート	587
セキュリティーで保護された接続 (SSL) が必要	チェックを入れる
認証が必要	チェックを入れる

(4) これで「完了」をクリックして終了してください。

